

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ СЛЮНЫ

«Кортизол (утренние, полуденная, дневная и вечерняя – 6 порций) дегидроэпиандростерон (ДГЭА), соотношение ДГЭА и кортизола (маркер стрессоустойчивости) в слюне, выявление стресса и его стадии».



Подготовка к исследованию

- За сутки и в течение всего периода сбора слюны исключить употребление острых, соленых и кислых продуктов, кофеина, алкоголя, физические нагрузки, половую активность и стресс.
- За 1,5 часа до сбора слюны воздержаться от приема пищи, чистки зубов, использования зубной нити, ополаскивателей полости рта и жевательной резинки.
- За один час до сбора слюны не курить.
- За 10 минут до сбора слюны прополоскать рот водой.

- Прием седативных препаратов, кортизона ацетата, эстрогенов, пероральных контрацептивов, глюокортикоидных препаратов (в т. ч. мазей) может вызвать повышение уровня кортизола. Отмена лекарственных препаратов осуществляется строго по рекомендации лечащего врача.
- Перед сбором слюны удалить с губ средства декоративной и уходовой косметики: помады, блески, бальзамы и т.д. Исключить попадание инородных веществ в образец слюны.

Внимание! Исследование не проводится пациентам, в анамнезе которых имеется кровоточивость десен. При сборе избегать вспенивания слюны. Биоматериал со следами крови не принимается. Собранная слюна должна быть чистой: прозрачной или тускло-белой.

Сбор биоматериала

- Тщательно вымойте руки с мылом.
- Аккуратно откройте крышку (1) пробирки(2).
- Вставьте трубочку(3) внутрь пробирки(2).
- Поместите другой конец трубочки в ротовую полость.
- Произведите сбор слюны с помощью трубочки, заполнив пробирку на $\frac{1}{2}$ (наполовину).
- После сбора плотно закройте крышкой (1) пробирку(2).
- Дать постоять пробирке 10 минут, визуально оценить объем слюны (НЕ ПЕНЫ).
- Укажите ФИО, дату и время сбора слюны на этикетке и наклейте ее на пробирку.
- Избегайте проглатывания трубочки.


Время сбора слюны:

- Порция 1: 07:00-09:00, сразу после пробуждения*
- Порция 2: через 30 минут после пробуждения
- Порция 3: через 60 минут после пробуждения
- Порция 4: 11:00-13:00 - полуденная
- Порция 5: 15:00-17:00 - дневная
- Порция 6: 22:00-24:00 - вечерняя

Набор для пациента:

- 6 пробирок, 6 этикеток, 6 трубочек (выдается в медицинском офисе)

* Рекомендуемое время подъема – 7 утра



Хранение и транспортировка

- До отправки в медицинский центр контейнеры со слюной следует хранить в холодильнике при температуре +2...+8°C.
- Транспортировка контейнеров со слюной в медицинский офис осуществляется при температуре +2...+8°C (например, в термосе с кубиками льда) утром, на следующий день после сбора.

Соблюдение рекомендаций напрямую влияет на результат исследования.